



d16 group
AUDIO SOFTWARE



Toraverb 2

Version 2.0

Guide Utilisateur

Version Française du Manuel Utilisateur réalisée par Laurent Bergman

<http://www.d16.pl>

Table des matières

Spécifications et Compatibilité	3
Spécifications	3
Compatibilité	3
Chapitre 1 – Vue d’ensemble	4
1.1 – Interface	4
Chapitre 2 – Ecoulement du Signal	5
2.1 – Modules principaux	5
2.2 – Caractéristiques de la réverbération	12
2.3 – Chemin d’écoulement de signal	13
Chapitre 3 – Gestionnaire de Presets	14
3.1 – Stockage des presets	14
3.2 – Navigateur des Presets	14
3.3 – Edition des Presets – Mode Edit	20
3.4 – Sauvegarde des presets	23
Chapitre 4 – Configuration	24
4.1 – Réglages de paramètres	24
4.2 – Midi Learn	25
4.3 – Réglages actuels du plug-in	26
4.4 – Réglages par défaut du plug-in	28
Chapitre 5 – Crédits	30
5.1 – Remerciements	30

Spécifications et Compatibilité

Toraverb 2 est un plug-in d'effet de réverbération doté de modulation.

Spécifications

- Algorithme de diffusion de haute qualité
- Pré-Delay avec option de synchronisation au tempo
- Modulation des queues de réverbération indépendante pour les 2 types de réflexions
- Crosstalking contrôlable des premières réflexions
- EQ disposant de 3 types de filtre paramétrique pour les 2 types de réflexions
- Ducking intégré
- Crossfade des caractéristiques entre le signal direct et le signal traité
- Navigateur de presets basé sur des tags
- Interface graphique redimensionnable
- Fonction Midi Learn
- Traitement interne en 64 bits

Compatibilité

Ce plug-in est compatible avec n'importe quelle application hôte VST, AAX et Audio-Unit (32bit ou 64bit).

Chapitre 1 – Vue d'ensemble

1.1 – Interface

L'interface de Toraverb 2 est découpée en 2 parties :

- La section de configuration et du gestionnaire de presets .



Section de configuration et gestionnaire de presets.

- La section de contrôle de traitement du signal composée de l'ensemble des paramètres.



Section de contrôle de traitement du signal.

Chapitre 2 – Ecoulement du Signal


Ce chapitre décrit l'écoulement du signal à l'intérieur de Toraverb 2, présente les éléments principaux de cette unité d'effets ainsi que ses paramètres de contrôle.

2.1 – Modules principaux

L'intérieur de Toraverb 2 se compose des éléments principaux qui correspondent aux sections reprises sur l'interface graphique.

Module Pre-Delay

Ce module contrôle le temps de retard entre le signal direct et le signal réverbéré.



Module Pre-Delay.

Par défaut, la valeur de "Pre-Delay" est exprimée en millisecondes et elle est contrôlée dans une plage de **0** à **500** millisecondes (lorsque le mode "Sync" est désactivé). La valeur peut être réglée en tirant avec le curseur de la souris vers le haut ou vers le bas sur les chiffres digitaux qui représentent la position décimale consécutive dans l'écran.

Bouton Sync


Le bouton "Sync" active/désactive la synchronisation du Pre-Delay avec le tempo de l'application hôte (DAW) :



Bouton Sync. du module Pre-Delay.

Lorsqu'il est activé, le retard est représenté en valeur rythmique (dépendant du tempo), il est constitué de la valeur de note et de la modification rythmique.


Notez que lorsque "Sync" est activé la valeur de "Pre-Delay" est contrôlée d'une manière différente et l'aspect de l'affichage de l'écran change légèrement :



Aspect du module Pre-Delay lorsque Sync est activé.

Valeurs de note

Les valeurs de note pour "Pre-Delay" peuvent être réglées en tirant sur les valeurs avec le curseur de la souris :



Valeur de note de Pre-Delay.

Les valeurs disponibles sont : **1 mesure, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 et 1/64.**

Modifications rythmiques

Cliquer sur le modificateur rythmique :



Modificateur rythmique.

Il y a trois valeurs possibles

- **Full** – Temps de retard équivalent à la durée exacte de la note sélectionnée.
- **Tri** – Temps de retard équivalent à 2/3 de la durée de la note sélectionnée.
- **Dot** – Temps de retard équivalent à 3/2 de la durée de la note sélectionnée.


Module Early/Late Reflections

Ce module contrôle les premières et les dernières réflexions de la réverbération :



Module de contrôle pour les réflexions Early/Late.

Le changement d'onglet entre "Early" et "Late" donne l'accès respectivement aux paramètres de contrôle pour les premières et les dernières réflexions de la réverbération :



Onglets d'accès aux modules de contrôle pour les réflexions Early/Late.

Onglet Early Reflections

La section de paramètres située à gauche de ce module contrôle les premières réflexions de la réverbération :



Section des paramètres de contrôle des réflexions du module Early.

Les premières réflexions sont contrôlées par les paramètres suivants :

- **Size** – Contrôle de la dimension de la pièce.
- **Bass Cut** – Contrôle de la propriété d'absorption des basses fréquences de la surface de réflexion, c'est-à-dire que les basses fréquences situées au-dessous du réglage seront coupées. On peut choisir la fréquence de coupure du filtre dans une plage allant de **0Hz** à **22 kHz**.
- **Crosstalk** – Contrôle du croisement entre le canal gauche et droit des lignes a retard.
- **Attenuation** – Contrôle le changement de la caractéristique des murs et de leurs propriétés de réflexion.
- **Diffusion** – Contrôle de la réaction de la surface de réflexion et de sa capacité de renvoyer l'écho. Si ce paramètre est réglé sur "Sharp", la surface de réflexion est parfaitement plate et ne dénature pas la réflexion de l'onde. Si ce paramètre est réglé sur "Smooth", la surface de réflexion dénature l'onde et la renvoie dans différentes directions.
- **Modulation** – Contrôle de la modulation des lignes a retard des premières réflexions.

Les paramètres situés à droite de ce module, dont les noms sont de couleur orange, contrôlent un égaliseur paramétrique simple-bande pour le traitement en sortie des premières réflexions :



Section EQ paramétrique.

- **Type** – Trois types de filtre sont disponibles :

-  - **Low-Shelf**

-  - **Bell**

-  - **High-Shelf**

- **Gain** – Contrôle de la valeur de gain dans une plage de **-24dB** à **+24dB**.
- **Freq.** – Contrôle de la fréquence de coupure du filtre.
- **Bandw.** – Contrôle de la largeur de la bande du filtre dans une plage de **0,5** à **4** octaves.

Onglet Late Reflections

La section de paramètres située à gauche de ce module contrôle les dernières réflexions de la réverbération .



Section des paramètres de contrôle des réflexions du module Late.

Les dernières réflexions sont contrôlées par les paramètres suivants :

- **Size** – Contrôle de la dimension de la pièce.
- **Bass Cut** – Contrôle de la propriété d'absorption des basses fréquences de la surface de réflexion, c'est-à-dire que les basses fréquences situées au-dessous du réglage seront coupées. On peut choisir la fréquence de coupure du filtre dans une plage de **0Hz** à **22 kHz**.
- **Feedback** – Contrôle de la quantité d'énergie de l'onde qui sera consommée à chaque réflexion. Plus sa valeur est faible et plus la quantité d'énergie consommée à chaque réflexion sera importante, ce qui signifie que la rétroaction est alors plus faible.
- **Attenuation** – Contrôle le changement de la caractéristique des murs et de leurs propriétés de réflexion.

- **Diffusion** – Contrôle de la réaction de la surface de réflexion et de sa capacité de renvoyer l'écho. Si ce paramètre est réglé sur "Sharp", la surface de réflexion est parfaitement plate et ne dénature pas la réflexion de l'onde. Si ce paramètre est réglé sur "Smooth", la surface de réflexion dénature l'onde et la renvoie dans différentes directions.
- **Modulation** – Contrôle de la modulation des lignes à retard des dernières réflexions.

La section égaliseur paramétrique simple-bande contrôle les dernières réflexions. Ses paramètres sont en tous points identiques à ceux qui se trouvent dans le module de l'onglet "Early Reflections".

Ecrans Early Decay Time et Late Decay Time

Les écrans "Early Time" et "Late Time" affichent respectivement le temps de décroissance pour les premières et les dernières réflexions. Ceci dans un but purement indicatif :



Ecrans Early Decay Time et Late Decay Time.

Mixer Early et Late Reflections

Cette section contrôle le mixage des signaux provenant des modules de réflexions "Early" et "Late" :



Section de mixage des signaux des premières et dernières réflexions.

Les boutons "Balance" situés dans la partie haute du "Mixer" contrôlent le panoramique des canaux gauche et droit ou la balance Mid/Side des signaux provenant des modules de réflexions "Early" et "Late". Le bouton "MS Mode" permet de travailler en mode stéréo Gauche/Droit ou en mode Mid/Side :



Boutons de balance des signaux des premières et dernières réflexions.

Les boutons "Gain" règlent le niveau des réflexions "Early" et "Late":



Boutons de gain des premières et dernières réflexions.

Module Master

Ce module regroupe les paramètres globaux de réverbération.



Module Master.

Ce module est composé des cinq paramètres suivants :

- **FX** – Contrôle de la balance entre le signal direct et le signal traité.
- **Padlock** -  - Verrouillage de la balance entre le signal direct et le signal traité lors du changement de preset .
- **FX Curve** – Contrôle de la transition des caractéristiques lors de la balance faite entre le signal direct et le signal traité avec le bouton FX.
- **Ducking** – Contrôle du compresseur intégré qui supprime le signal traité proportionnellement au signal direct. Ce bouton contrôle l'intensité de l'effet.
- **Att./Rel.** – Contrôle du temps d'attaque et de relâchement du Ducking à partir de **2ms** d'attaque et **50ms** de relâchement pour la valeur **Fast** jusqu'à **16ms** d'attaque et **400 ms** de relâchement pour la valeur **Slow**.

2.2 – Caractéristiques de la réverbération


Le dessin ci-dessous représente les caractéristiques générales de la queue de la réverbération de Toraverb 2 :



Caractéristiques de la réverbération.

2.3 – Chemin d'écoulement de signal

La figure ci-dessous montre comment s'écoule le signal à l'intérieur de Toraverb 2.



Chemin d'écoulement du signal.

Chapitre 3 – Gestionnaire de Presets

3.1 – Stockage des presets

Tous les presets d'usine et les presets utilisateurs sont stockés en tant que fichiers dans leurs propres emplacements sur le disque dur. A chaque fois qu'une instance est chargée dans le projet, ces emplacements sont scannés et les presets trouvés sont consolidés dans une structure linéaire dans le navigateur de presets.

3.2 – Navigateur des Presets

La section de configuration et gestionnaire de presets permet une navigation rapide dans la structure des presets :




Section de configuration et gestionnaire de presets.

Les contrôles disponibles de la section de sélection de presets sont les suivants :

- **Preset Name** - Affiche le nom du preset actuellement sélectionné.
- **Prev/Next** - Ces boutons sont utilisés pour faire défiler les presets (cela dépend des réglages de filtre des presets - voir dans les sections suivantes).
- **Init** -   ou   + **Prev** restaure les valeurs initiales des paramètres.
- **Reload** -   ou   + **Next** recharge le preset actuel.
- **Save** -   ou   + **Browse** sauvegarde les réglages en tant que nouveau preset ou remplace le preset existant (voir dans les sections suivantes).
- **Browse** - Ouvre le menu du navigateur de presets dans le bas de l'interface graphique.

Le navigateur de presets se présente comme suit :



Liste des presets.

On peut y voir trois sections principales :

- **Content** – Sources à partir desquelles on désire rechercher les presets.
- **Filters** – Configuration des filtres de critères de recherche des presets.
- **Results** – Liste des presets qui correspondent aux critères de recherche réglés dans la section "**Filters**".

Content


Vous pouvez sélectionner ici le/les dossier(s) pour rechercher les presets :

- **Factory** – Presets d'usine installés avec le plug-in ne peuvent être ni remplacés ni supprimés (en lecture seule uniquement).
- **User** – Presets créés par l'utilisateur lors de l'utilisation du plug-in, il peuvent être librement modifiés, partagés avec d'autres utilisateurs, etc...

Choisir uniquement l'un de ces dossiers n'affichera que les résultats contenus dans cette ressource.

Presets Filters

Le plug-in permet la classification des presets en utilisant un système de catégories basé sur des Tags qui facilite la recherche en filtrant les critères prédéfinis :



Filtres de recherche des catégories de presets.

Catégories et Tags

Chaque preset peut être décrit par une ou plusieurs catégories communes. Chacun d'entre eux peut posséder un ou plusieurs Tags selon un réglage particulier.



Filtre de catégorie du type d'effet.

La description de catégories et de Tags des presets de la ressource **Factory** a été établie lors de l'étape de création. Les catégories et Tags sont choisis pour décrire le contenu de la meilleure façon possible.

Il n'est pas possible d'éditer les catégories et les Tags pour le contenu **Factory**. Les presets utilisateurs peuvent être décrits soit avec les catégories et Tags d'usine ou l'utilisateur peut définir ses Tags supplémentaires pour décrire les presets de sa création.

Results

C'est la liste des presets d'une ressource choisie qui répondent aux critères de recherche une fois filtrés. La fonction de base de cette section est la recherche et le chargement des presets (en mode **Browse** – par défaut).




Section Results du navigateur de presets.

Cliquez sur n'importe quel nom pour choisir un preset et le charger.

Double-cliquez sur le nom pour entrer en mode d'édition du nom de preset.

Filtres de presets


Les colonnes de la section **Filters** représentent les catégories particulières – filtres de catégories. Les rangées de chaque colonne représentent les Tags disponibles dans chaque catégorie.



FILTERS	
CATEGORY 1 < >	CATEGORY 2 < >
Tag 1-1	Tag 2-1
Tag 1-2	Tag 2-2
Tag 1-3	Tag 2-3

Filtres de catégories du navigateur de presets.

Les résultats du filtrage sont présentés sous forme de cascade (colonnes), allant de gauche à droite. Cela signifie que tous les presets disponibles dans la ressource sélectionnée sont filtrés par la présence de Tags depuis la première catégorie (première colonne en partant de la gauche), ensuite selon le réglage des presets ils sont filtrés par les catégories suivantes jusqu'au dernier filtre de catégories actif.




Filtre de presets avec utilisation des Tags de catégories.

Le résultat du processus du filtre en cascade (presets qui possèdent les critères de chaque filtre de catégorie) est listé dessous, dans la section **Results**.

Actions de base des filtres

Les boutons Tag des filtres fonctionnent comme un interrupteur. Cliquez pour activer/désactiver un Tag (en gris si le Tag est inactif, en bleu s'il est actif). Si l'un des Tags est actif le filtre est alors actif.

Par exemple, si la première colonne représente la catégorie Type avec l'un des Tags suivants (Tag 1-1, Tag 1-2, Tag 1-3), cliquer sur le Tag 1-1 va activer le filtre de catégorie Type et ne garder dans la liste que les presets de ce type au cas où les presets contiennent le Tag 1-1.



Filtre de catégorie Type.

Si vous cliquez sur l'élément Tag 1-1 à nouveau, vous désactivez le Filtre, tous les presets de la ressource seront de nouveau affichés.

Réorganisation des catégories

A droite de l'en-tête du filtre de catégories il y a des boutons avec des icônes en forme de flèches :



Boutons de réorganisation des catégories.

Ces boutons permettent le déplacement de la catégorie à gauche ou à droite en cascade. Cliquer sur la flèche de droite échange la place de la catégorie actuelle avec celle de droite. De même qu'en cliquant sur la flèche gauche échange la place de la catégorie actuelle avec celle de gauche.




Boutons de réorganisation des catégories.

Cliquer sur la flèche de gauche pour la catégorie située à l'extrême gauche ne change rien. Cela s'applique également pour la flèche droite de la catégorie située à l'extrême droite (étant donné que la colonne n'a aucun successeur/prédécesseur par laquelle elle pourrait être échangée).

3.3 – Edition des Presets – Mode Edit

Le mode actif d'édition du navigateur de presets change la fonction de ce dernier (il permet de changer les noms des presets, l'édition des catégories ou des Tags, la suppression des presets, leur importation ou leur exportation). Ces opérations ne sont valables que pour les presets utilisateur, les presets d'usine, comme il l'a été mentionné précédemment, ne peuvent être ni modifiés ni supprimés.

Le mode d'édition s'active avec le bouton **Edit Mode** situé en bas à gauche (cliquer à nouveau sur le bouton pour le désactiver) :



Bouton Edit Mode.

Dans ce mode, l'apparence, ainsi que les fonctions du navigateur de presets changent sensiblement :



Navigateur de presets dans le mode d'édition.

- 1) La section **Filters** change dans la section **Edit Tags**, l'apparence est quasiment identique mais sa fonction est différente. Elle n'est pas utilisée comme un filtre mais comme un éditeur de catégories et de Tags pour les presets choisis.
- 2) Le rôle de la section **Results** est de choisir les presets à éditer (presets utilisateur uniquement).
- 3) En bas de la fenêtre il y a les boutons **Delete**, **Export** et **Import**, ils sont utilisés respectivement pour supprimer ou exporter les presets utilisateur sélectionnés ainsi que pour importer un ensemble de presets dans les ressources utilisateur.
- 4) Le choix des ressources de la section **Content** ne fonctionne pas, étant donné que l'édition n'est possible que pour les presets utilisateur.

Sélection des presets pour l'édition


Vous pouvez éditer un ou plusieurs presets. En utilisant la fonctionnalité de la section **Results**, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs presets de façons suivantes :

- Clic sur un preset – Pour choisir un preset dans la liste.
- Clic + touche  Shift ou  Cmd  – Pour ajouter un autre preset à celui déjà sélectionné (ou à l'ensemble de presets).
- Clic sur un autre preset +  Shift ou  Cmd  – Pour sélectionner une partie de la liste en cliquant d'abord sur un preset puis en cliquant sur un autre preset avec la touche  Shift ou  Cmd  enfoncée.

Edition des Tags


Changer d'état les Tags des presets

Les boutons Tag fonctionnent comme des interrupteurs à l'instar du filtrage. En cliquant dessus vous pouvez taguer ou supprimer les Tags des presets sélectionnés.



Tags de filtre.

Le choix d'un grand nombre de presets dans lesquels les Tags sont déjà définis permet leur réédition. Par conséquent, dans le cas où un Tag apparaît dans tous les presets sélectionnés il est affiché en bleu foncé. Quand un Tag spécifique est défini dans une partie des presets sélectionnés, il est alors identifié en bleu plus pâle. Si un Tag est absent dans les presets sélectionnés, il s'affiche en gris.



Notification sur l'état des Tags pour les presets sélectionnés.

Le changement de l'état d'un Tag pour un ou plusieurs presets sélectionnés a pour effet de taguer ou d'effacer le Tag de tous ces presets. Le changement d'état est notifié par l'astérisque situé à gauche du bouton Tag.



Notification sur le changement de l'état des Tags pour les presets sélectionnés.

Le bouton Element/Tag surligné en bleu pâle (signifie des valeurs différentes de boutons de Tag pour les presets sélectionnés) fonctionne avec un système à trois états ; Suppression du Tag (en gris), réglage du Tag (en bleu foncé) ou pas de changements (bleu pâle) pour tous les éléments sélectionnés.

Les changements opérés lors de l'édition n'ont pas besoin d'être confirmés, ils sont notifiés par l'astérisque situé dans le Tag modifié pour des presets particuliers.

Edition des noms de presets

Double cliquez sur le nom du preset pour entrer en mode d'édition du nom.

Suppression des presets


La sélection d'un ou plusieurs presets active le bouton **Delete** en bas à gauche. Il est utilisé pour supprimer les presets sélectionnés.

Exportation et Importation des presets

L'utilisation des boutons **Import** ou **Export** situés en bas du navigateur de presets permettent l'import d'un package de presets (préalablement exportés) ou d'exporter sous forme de package les presets sélectionnés.

3.4 – Sauvegarde des presets

Pour sauvegarder les réglages des paramètres du plug-in en tant que preset utilisateur, appuyez sur la touche  **Shift** ou  **Cmd** **36** de votre clavier en cliquant sur le bouton **Browse** situé dans la section de configuration et du gestionnaire de presets. Cette action ouvre automatiquement le navigateur de presets avec le bouton **Edit Mode** actif :



Section de configuration et du gestionnaire de presets.


De plus, dans le bas du navigateur de presets il y a une zone de texte dans laquelle vous pouvez entrer directement le nom du nouveau preset créé et confirmer ensuite l'opération avec le bouton **Save** ou l'annuler en utilisant le bouton **Cancel**.

Comme le navigateur est en mode d'édition avant confirmation de la sauvegarde du nouveau preset créé, on peut y définir la catégorie en utilisant les fonctionnalités de la section **Edit Tags**, même avant de sauvegarder les réglages du plug-in en tant que preset.

Chapitre 4 – Configuration

4.1 – Réglages de paramètres

Un clic droit sur n'importe quel paramètre ouvre un menu contextuel :



Fenêtre du menu contextuel.

Il permet :

- De voir le nom et la valeur du paramètre.
- De voir si le paramètre est attribué a un contrôle Midi CC et le N°.
- De lier le paramètre a un contrôleur Midi CC.

Cliquer sur la flèche en bas étend le menu et affiche toutes les options disponibles.

Le prochain clic droit sur le paramètre ou un clic gauche en dehors de la zone du menu contextuel le fermera automatiquement.


4.2 – Midi Learn

La fonction Midi Learn permet d'assigner rapidement les paramètres du plug-in à un contrôleur Midi matériel.

Remarque sur la version Audio-Unit : Seul l'effet contrôlé en Midi possède les entrées Midi nécessaires.

L'assignation est divisée en plusieurs étapes :

- 1) Faites un clic droit sur le paramètre voulu pour ouvrir le menu contextuel.
- 2) Cliquez sur la flèche en bas pour étendre le menu contextuel.



Menu contextuel étendu.

- 3) Cliquez sur le bouton **Learn** pour mettre le plug-in en attente de reception de message jusqu'à ce que vous tourniez n'importe quel bouton de votre contrôleur Midi.
- 4) Cliquez sur le bouton **OK** pour sauvegarder le changement ou cliquez sur le bouton **Cancel** pour restaurer le précédent réglage.
- 5) Faites un nouveau clic droit sur le paramètre ou cliquez en dehors de la zone du menu contextuel pour le fermer.

Déconnexion des liens Midi


Vous pouvez également supprimer les codes Midi CC qui ont été attribués au plug-in depuis le menu contextuel :

- 1) Ouvrez le menu contextuel avec le clic droit sur le paramètre souhaité.
- 2) Etendez le menu en utilisant la flèche en bas.
- 3) Cliquez sur le bouton **Clear**.
- 4) Confirmez avec le bouton **OK**.
- 5) Faites un nouveau clic droit sur le paramètre ou cliquez en dehors de la zone du menu contextuel pour le fermer.

4.3 – Réglages actuels du plug-in

Les réglages actuels sont utilisés pour une instance spécifique du plug-in. Ils sont initialisés quand le plug-in est chargé avec ses réglages par défaut (voir section 4.5).

En bas de l'interface utilisateur il y a une barre d'état qui permet de changer les réglages actuels du plug-in :




Réglages actuels dans la barre d'état.

De gauche à droite il y a :

- Le réglage de la qualité de traitement actuel pour les modes Offline et Real-time.
- Le réglage du Midi CC Map actuel.
- Le choix de la résolution actuelle de l'interface utilisateur.

Réglage de la qualité de traitement actuelle

Cliquez sur l'onglet pour étendre le menu qui permet de sélectionner la qualité de traitement actuelle pour les modes Offline et Real-time :




Réglages de la qualité de traitement actuelle.

On peut choisir l'un des quatre niveaux de qualité disponibles pour chaque mode.

Réglage du Midi control Map actuel


Cet onglet permet de Sauvegarder les paramètres actuels de Midi CC en temps que Midi CC Map. Il permet également de charger un Midi CC Map préalablement sauvegardé.



Sauvegarde/chargement de Midi CC Map.

Résolution actuelle de l'interface utilisateur

Le dernier onglet permet de choisir la résolution actuelle de l'interface utilisateur.




Choix de la résolution actuelle de l'interface utilisateur.

4.4 – Réglages par défaut du plug-in

Le panneau Options permet de changer les réglages par défaut du plug-in. A chaque fois que le plug-in est chargé dans l'application hôte (une nouvelle instance de créée) les réglages par défaut sont utilisés pour l'initialisation des réglages actuels (**Current Settings**). Les réglages par défaut sont stockés dans un fichier de configuration du plug-in. Ce fichier est mis à jour au moment ou n'importe quelle instance du plug-in est retirée de l'application hôte.

Cliquez sur le bouton **Options** pour ouvrir le panneau :



Bouton Options.

Le panneau **Options** fonctionne comme un accordéon, en cliquant sur une section spécifique cela a pour effet d'étendre le menu :




Panneau Options.

Il y a quatre sections :

- Le réglage de la qualité de traitement par défaut.
- Le réglage de Presets par défaut
- Le réglage du Midi CC Map par défaut.
- Le choix de la résolution de l'interface utilisateur par défaut.

Qualité de traitement par défaut

Dans la section **Processing Quality** vous pouvez configurer la qualité traitement par défaut pour les modes **Real-Time** et **Offline** :



Section de choix de qualité de traitement par défaut.

Réglage de presets par défaut

Dans la section **Presets** vous pouvez activer un message d’alerte automatique vous demandant si vous voulez sauvegarder le preset actuel si celui-ci a été modifié avant d’en charger un nouveau :



Section de choix de presets par défaut.

Midi CC Map par défaut

Dans la section **Midi** vous pouvez sélectionner le chemin d’accès du fichier Midi Map sauvegardé préalablement. Cocher la case **Midi CC Map** active le chargement du Midi Map et offre la possibilité de le localiser (bouton **Browse**) :



Section de choix du Midi Map par défaut.

Résolution de l’interface utilisateur par défaut

Dans la section **User Interface** vous pouvez choisir la résolution de l’interface utilisateur par défaut :



Section de choix de la résolution de l’interface utilisateur par défaut.

Chapitre 5 – Crédits

5.1 – Remerciements

Merci à :

- Laurent Bergman – Pour son aide pour les modes d’emploi des produits D16 en version française.